

# STARFAX<sup>®</sup> 15

# STARFAX<sup>®</sup> 14

# STARFAX<sup>®</sup> 13

はじめて「グループ FAX」を使われる方へ  
「グループ FAX」のパソコンを入れ替える方へ

## 補足マニュアル

## Windows ファイアウォールの設定方法

「グループ FAX」機能で、サーバーパソコンとクライアントパソコンとの接続は、ネットワークを利用します。

「Windows ファイアウォール」は、このネットワークの利用をブロックすることがあります。

そのため、「Windows ファイアウォール」を設定しないまま利用していると、クライアントパソコンが「未接続」の状態になり、グループ FAX が利用できなくなります。

「Windows ファイアウォール」の設定は、ご利用の Windows によって異なります。


はじめて「グループ FAX」を利用される場合や、サーバーパソコン、クライアントパソコンを入れ替えられる場合は、「Windows ファイアウォール」を設定してください。

1. Windows XP の設定方法……2
2. Windows Vista の設定方法……5
3. Windows 7 の設定方法……8
4. Windows 8 の設定方法……14


# 1. Windows XP の設定方法

「Windows XP」で「Windows ファイアウォール」を設定する方法です。


- 1 Windows の [スタート] をクリックし、表示されたスタートメニューの [コントロールパネル] を選択します。




- 2 表示された [コントロールパネル] で、[Windows ファイアウォール] をダブルクリックします。




[コントロールパネル] が「カテゴリ表示」になっている場合は、[セキュリティセンター] をクリックし、表示された一覧から [Windows ファイアウォール] をクリックします。






3 表示された [Windows ファイアウォール] を [例外] タブに切り替え、[プログラムの追加] をクリックします。




4 表示された [プログラムの追加] で、[参照] をクリックします。



5 表示された [参照] で、[マイコンピュータ] をクリックし、[ローカルディスク (C:)] をダブルクリックします。次の順番にフォルダを開いていきます。


[Program Files] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]




6 開いた [STARFAX 15] フォルダ内で、サーバーパソコン側、クライアントパソコン側、それぞれ該当する EXE ファイルを選択して [開く] をクリックします。

- ・サーバー側：Sfwsrv32.exe
- ・クライアント側：Sfwfax32.exe

「Windows ファイアウォール」の設定は、サーバーパソコン、クライアントパソコン、両方のパソコンで設定が必要です。必ず、両方の「Windows ファイアウォール」を設定してください。




7 [プログラムの追加] に戻ったら、[OK] をクリックします。



8 [Windows ファイアウォール] に戻ったら、[プログラム及びサービス] に、サーバーパソコン側、クライアントパソコン側、それぞれ次のように表示されているかを確認して [OK] をクリックします。

- サーバー側：STARFAX 15 サーバー
- クライアント側：STARFAX 15 クライアント




9 [コントロールパネル] に戻ったら、[×] をクリックして閉じます。

## 2. Windows Vista の設定方法


「Windows Vista」で「Windows ファイアウォール」を設定する方法です。




1 Windows の [スタート] をクリックし、表示されたスタートメニューの [コントロールパネル] を選択します。




2 表示された [コントロールパネル] で、[クラシック表示] をクリックし、一覧から [Windows ファイアウォール] をダブルクリックします。




3 表示された [Windows ファイアウォール] で、[設定の変更] をクリックします。




4 表示された[Windows ファイアウォールの設定]の[全般] タブで、[有効] が設定されていることを確認、[すべての着信接続をブロックする]のチェックボックスをオフにします。



5 [Windows ファイアウォールの設定] を[例外] タブに切り替え、[プログラムの追加] をクリックします。



6 表示された[プログラムの追加] で、[参照] をクリックします。




7 表示された[参照]で、[マイコンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク (C:)] をダブルクリックします。次の順番にフォルダを開いていきます。

■ Windows Vista 32bit

[Program Files] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]

■ Windows Vista 64bit


[Program Files (x86)] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]




8 開いた [STARFAX 15] フォルダ内で、サーバーパソコン側、クライアントパソコン側、それぞれ該当する EXE ファイルを選択して [開く] をクリックします。

- サーバー側：Sfwsrv32.exe
- クライアント側：Sfwfax32.exe


「Windows ファイアウォール」の設定は、サーバーパソコン、クライアントパソコン、両方のパソコンで設定が必要です。必ず、両方の「Windows ファイアウォール」を設定してください。



9 [プログラムの追加] に戻ったら、[OK] をクリックします。



10 [Windows ファイアウォールの設定] に戻ったら、[OK] をクリックします。




11 [コントロールパネル] に戻ったら、[X] をクリックして閉じます。



### 3. Windows 7 の設定方法


「Windows 7」で「Windows ファイアウォール」を設定する方法です。



1 Windows の [スタート] をクリックし、表示されたスタートメニューの [コントロールパネル] を選択します。




2 表示された [コントロールパネル] の [表示方法] を [大きいアイコン] に切り替えます。




3 表示方法が [大きいアイコン] に変わったら、[Windows ファイアウォール] をクリックします。




4 表示された [Windows ファイアウォール] で、[詳細設定] をクリックします。




5 表示された [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] で、左側の [受信の規則] をクリックしたあと、右側の [新しい規則] をクリックします。



6 表示された [新規の受信の規則ウィザード] で、[プログラム] に切り替えて [次へ] をクリックします。



7 [このプログラムのパス] に切り替えて [参照] をクリックします。



8 表示された「開く」で、「コンピューター」をクリックし、「ローカルディスク (C:)」をダブルクリックします。次の順番にフォルダを開いていきます。

■ Windows 7 32bit

[Program Files] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]

■ Windows 7 64bit

[Program Files (x86)] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]

9 開いた「STARFAX 15」フォルダ内で、サーバーパソコン側、クライアントパソコン側、それぞれ該当する EXE ファイルを選択して「開く」をクリックします。





・サーバー側：Sfwsrv32.exe

・クライアント側：Sfwfax32.exe


「Windows ファイアウォール」の設定は、サーバーパソコン、クライアントパソコン、両方のパソコンで設定が必要です。必ず、両方の「Windows ファイアウォール」を設定してください。

10 「新規の受信の規則ウィザード」に戻ったら、「次へ」をクリックします。

11 「接続を許可する」に切り替えて「次へ」をクリックします。




**12** [ドメイン]、[プライベート]、[パブリック] のすべてのチェックボックスをオンにして [次へ] をクリックします。




**13** [名前] に「STARFAX」と入力して [完了] をクリックします。


[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] に戻ったら、[受信の規則] に「STARFAX」が追加されていることを確認します。




**14** [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] で、左側の [送信の規則] をクリックしたあと、右側の [新しい規則] をクリックします。




**15** 表示された [新規の送信の規則ウィザード] で、[プログラム] に切り替えて [次へ] をクリックします。



16 [このプログラムのパス] に切り替えて [参照] をクリックします。



17 表示された [開く] で、[コンピューター] をクリックし、[ローカルディスク (C:)] をダブルクリックします。次の順番にフォルダを開いていきます。



- Windows 7 32bit  
[Program Files] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]
- Windows 7 64bit  
[Program Files (x86)] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]


18 開いた [STARFAX 15] フォルダ内で、サーバーパソコン側、クライアントパソコン側、それぞれ該当する EXE ファイルを選択して [開く] をクリックします。




- ・サーバー側：Sfwsrv32.exe
- ・クライアント側：Sfwfax32.exe


「Windows ファイアウォール」の設定は、サーバーパソコン、クライアントパソコン、両方のパソコンで設定が必要です。必ず、両方の「Windows ファイアウォール」を設定してください。

19 [新規の送信の規則ウィザード] に戻ったら、[次へ] をクリックします。






20 [接続を許可する] に切り替えて [次へ] をクリックします。




21 [ドメイン]、[プライベート]、[パブリック] のすべてのチェックボックスをオンにして [次へ] をクリックします。




22 [名前] に「STARFAX」と入力して [完了] をクリックします。

[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] に戻ったら、[送信の規則] に「STARFAX」が追加されていることを確認します。



23 [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] を [×] をクリックして閉じます。




24 [Windows ファイアウォール] に戻ったら、[×] をクリックして閉じます。


## 4. Windows 8 の設定方法

「Windows 8」で「Windows ファイアウォール」を設定する方法です。

- 1 Windows の [設定] をクリックし、表示された「設定」の [コントロールパネル] をクリックします。



- 2 表示された [コントロールパネル] の [表示方法] を [大きいアイコン] に切り替えます。




- 3 表示方法が [大きいアイコン] に変わったら、[Windows ファイアウォール] をクリックします。







4 表示された [Windows ファイアウォール] で、[詳細設定] をクリックします。



5 表示された [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] で、左側の [受信の規則] をクリックしたあと、右側の [新しい規則] をクリックします。




6 表示された [新規の受信の規則ウィザード] で、[プログラム] に切り替えて [次へ] をクリックします。



7 [このプログラムのパス] に切り替えて [参照] をクリックします。






8 表示された[開く]で、[PC]をクリックし、[ローカルディスク (C:)] をダブルクリックします。  
次の順番にフォルダを開いていきます。

■ Windows 8 32bit

[Program Files] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]

■ Windows 8 64bit

[Program Files (x86)] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]




9 開いた [STARFAX 15] フォルダ内で、サーバーパソコン側、クライアントパソコン側、それぞれ該当する EXE ファイルを選択して [開く] をクリックします。


・サーバー側：Sfwsrv32.exe

・クライアント側：Sfwfax32.exe

「Windows ファイアウォール」の設定は、サーバーパソコン、クライアントパソコン、両方のパソコンで設定が必要です。  
必ず、両方の「Windows ファイアウォール」を設定してください。




10 [新規の受信の規則ウィザード] に戻ったら、[次へ] をクリックします。




11 [接続を許可する] に切り替えて [次へ] をクリックします。

**12** [ドメイン]、[プライベート]、[パブリック] のすべてのチェックボックスをオンにして [次へ] をクリックします。




**13** [名前] に「STARFAX」と入力して [完了] をクリックします。


[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] に戻ったら、[受信の規則] に「STARFAX」が追加されていることを確認します。




**14** [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] で、左側の [送信の規則] をクリックしたあと、右側の [新しい規則] をクリックします。




**15** 表示された [新規の送信の規則ウィザード] で、[プログラム] に切り替えて [次へ] をクリックします。





16 [このプログラムのパス] に切り替えて [参照] をクリックします。



17 表示された [開く] で, [PC] をクリックし, [ローカルディスク (C:)] をダブルクリックします。  
次の順番にフォルダを開いていきます。

■ Windows 8 32bit

[Program Files] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]

■ Windows 8 64bit

[Program Files (x86)] → [MEGASOFT] → [STARFAX 15]




18 開いた [STARFAX 15] フォルダ内で, サーバーパソコン側、クライアントパソコン側、それぞれ該当する EXE ファイルを選択して [開く] をクリックします。

• サーバー側 : Sfwsrv32.exe


• クライアント側 : Sfwfax32.exe

「Windows ファイアウォール」の設定は、サーバーパソコン、クライアントパソコン、両方のパソコンで設定が必要です。  
必ず、両方の「Windows ファイアウォール」を設定してください。




19 [新規の送信の規則ウィザード] に戻ったら, [次へ] をクリックします。

20 [接続を許可する] に切り替えて [次へ] をクリックします。




21 [ドメイン]、[プライベート]、[パブリック] のすべてのチェックボックスをオンにして [次へ] をクリックします。




22 [名前] に「STARFAX」と入力して [完了] をクリックします。

[セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] に戻ったら、[送信の規則] に「STARFAX」が追加されていることを確認します。



23 [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] を [×] をクリックして閉じます。



24 [Windows ファイアウォール] に戻ったら、[×] をクリックして閉じます。

