

STARFAX[®] 15

STARFAX[®] 14

STARFAX[®] 13

パソコン入替マニュアル

グループ FAX のパソコンを総入れ替えする (グループ FAX でご利用の場合)

1. 作業内容の確認……2
2. 新しいクライアントへのインストール……3
3. 新しいクライアントに旧クライアントデータ移動……5
4. 旧クライアントのアンインストール……8
5. 旧サーバーデータのバックアップ……9
6. 旧サーバーのアンインストール……10
7. 新しいサーバーへのインストール……11
8. バックアップデータの復元……14
9. 新しいサーバーと新しいクライアントとの接続……15

1. 作業内容の確認

サーバー、クライアント、すべてのパソコンを入れ替えるための作業内容です。

1. 新しいクライアントに「STARFAX」をインストール

旧クライアントパソコンのデータを、新しいクライアントパソコンに引き継ぐために、先に新しいクライアントパソコンに「STARFAX」をインストールします。

2. 旧クライアントから新しいクライアントにデータを引き継ぐ

インストールした新しいクライアントパソコンに、旧クライアントパソコンのデータを引き継ぎます。引き継ぎ操作は旧サーバーパソコン側でおこないます。

3. 旧クライアントの「STARFAX」をアンインストール

新しいクライアントパソコンに、旧クライアントパソコンのデータを引き継いだら、旧クライアントパソコンから「STARFAX」をアンインストールします。

4. 旧サーバーの「STARFAX」データをバックアップ

旧サーバーパソコンをアンインストールする前に、データをバックアップします。

5. 旧サーバーの「STARFAX」をアンインストール

旧サーバーパソコンのデータをバックアップしたら、旧サーバーパソコンから「STARFAX」をアンインストールします。

6. 新しいサーバーに「STARFAX」をインストール

新しいサーバーパソコンに「STARFAX」をインストールします。

7. 新しいサーバーにバックアップデータを復元

新しいサーバーパソコンに「STARFAX」をインストールしたら、旧サーバーパソコンで取ったバックアップデータを、新しいサーバーパソコンに復元します。


8. 新しいサーバーと新しいクライアントを接続

新しいサーバーパソコンの「グループFAXサーバー」の設定で、新しいクライアントとの接続を確認します。

2. 新しいクライアントへのインストール

新しいクライアントパソコンに「STARFAX」をインストールします。

新しいクライアントパソコンに「STARFAX」をインストールする




- 1 「STARFAX」のセットアップディスクをドライブに挿入します。
[アプリケーションのセットアップ]が表示されます。

ダウンロード版でご利用の場合は、バックアップを取ったインストールプログラムが保存されているメディアをパソコンにセットして、「STARFAX**.exe」をダブルクリックしてください。

「STARFAX**.exe」の「**」にはバージョンを表す数字が入ります。
(例:「STARFAX15.exe」)


- 2 [アプリケーションのセットアップ]で、[クライアント(子)をセットアップ]をクリックします。




- 3 「STARFAX** のセットアップウィザードへようこそ」が表示されたら [次へ] をクリックします。




- 4 「使用許諾契約」の内容を確認して [はい] をクリックします。






5 プログラムと STARFAX データがインストールされるフォルダを確認して「次へ」をクリックします。




6 「ショートカットアイコンの設定」が表示されたら、登録したいショートカットのチェックボックスをオンにして「次へ」をクリックします。
ファイルのコピーが開始されます。




7 「STARFAX ** セットアップの完了」が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して「完了」をクリックします。

3. 新しいクライアントに旧クライアントデータ移動

旧クライアントパソコンから新しいクライアントパソコンにデータを移動します。




- 1 新しいクライアントパソコンにインストールしてパソコンを再起動すると、「STARFAX」が起動します。「STARFAX」が起動すると同時に、「イベントログ」が表示され、「ライセンスオーバー」と表示されます。「閉じる」をクリックして閉じます。




- 2 サーバパソコンで、「STARFAX」を起動します。グループFAXサーバ機能を利用していると、サーバパソコン側にも「イベントログ」が表示され、「ライセンスオーバー」と表示されます。「閉じる」をクリックして閉じます。




- 3 サーバパソコンで、「STARFAX ステーション」の「設定」をクリックして「グループFAXサーバ」を選択します。




4 表示された「グループFAX 設定」を「クライアントの接続方法」タブに切り替え、「高度な設定（上級者向き）」をクリックします。



5 表示された「高度な設定（上級者向き）」で、「接続を許可するクライアント一覧」から、旧クライアントパソコンのコンピュータ名を選択して「データの移動」をクリックします。




6 表示された「データ移動」で、「新しいパソコンのコンピュータ名」に、新しいクライアントパソコンのコンピュータ名を入力して「移動登録」をクリックします。




7 「高度な設定（上級者向き）」を、「OK」をクリックして閉じます。

この段階では、「クライアントコンピュータ名」は新しいクライアントパソコンのコンピュータ名には変わりません。
改めて「高度な設定（上級者向き）」を開いたときに反映されます。





8 [グループFAX 設定] を、[OK] をクリックして閉じます。




9 [STARFAX サーバマネージャ] を開いて、[コンピュータ名] に新しいクライアントパソコンの名前と、[接続状態] が「接続中 (待機中)」になっていることを確認します。

[STARFAX サーバマネージャ] は、タスクトレイに常駐しています。[STARFAX サーバマネージャ] のアイコンを右クリックして [開く] を選択して開きます。



10 クライアントパソコンで、[STARFAX ステーション] が「接続済み」になっていることを確認します。サーバーパソコンと新しいクライアントパソコンが接続され、旧クライアントパソコンのデータが新しいクライアントパソコンに移動しました。

受信結果を共有する設定の場合、新しいクライアントパソコンにデータが異動すると、[STARFAX ステーション] に「FAXを受信しました。」のバレーンが表示されます。



4. 旧クライアントのアンインストール

使用していたクライアントパソコンから「STARFAX」をアンインストールします。




旧クライアントパソコンの「STARFAX」をアンインストールする

- 1 旧クライアントパソコンで、Windows の [スタート] から [すべてのプログラム] — [STARFAX **] — [その他の機能] — [STARFAX のアンインストール] を実行します。

「STARFAX **」の「**」にはバージョンを表す数字が入ります。
(例: 「STARFAX 15」)

- 2 「ようこそ STARFAX を削除します」と表示されたら [はい] をクリックします。
プログラムの削除が始まります。


- 3 プログラムの削除後、「STARFAX ** 削除の完了」が表示されたら、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択して [完了] をクリックします。
パソコンを再起動したらアンインストール終了です。



5. 旧サーバーデータのバックアップ

新しいサーバーパソコンで「STARFAX」データを利用するためにバックアップを取ります。


データバックアップツールでバックアップを取る



1 旧サーバーパソコンで、「STARFAX」に関係するすべてのプログラムを、終了しておきます。

2 Windows の [スタート] ボタンから [すべてのプログラム] — [STARFAX **] — [その他の機能] — [データバックアップツール] を実行します。


「STARFAX **」の「**」にはバージョンを表す数字が入ります。
(例：「STARFAX 15」)



3 表示された [STARFAX データバックアップツール] で、[バックアップ] を選択します。
[フォルダを変更] をクリックし、データの保存先を選択して [バックアップ開始] をクリックします。

初期設定では「マイドキュメント※」が選択されています。
※ Windows Vista は「ドキュメント」

「STARFAX 15/14」の場合、「SF15Backup」または「SF14Backup」のフォルダ名で保存されます。
「STARFAX 13」の場合は「SFOBBackup」のフォルダ名で保存されます。




4 バックアップが終わると [完了しました] が表示されます。
バックアップされたデータの内容を確認して [OK] をクリックします。

バックアップデータは、USB メモリや DVD-R などのメディアにコピーしてください。

6. 旧サーバーのアンインストール


使用していたサーバーパソコンから「STARFAX」をアンインストールします。

旧サーバーパソコンの「STARFAX」をアンインストールする




- 1 旧サーバーパソコンで、Windows の[スタート]から[すべてのプログラム]—[STARFAX **]—[その他の機能]—[STARFAX のアンインストール] を実行します。


「STARFAX **」の「**」にはバージョンを表す数字が入ります。
(例: 「STARFAX 15」)




- 2 「ようこそ STARFAX を削除します」と表示されたら [はい] をクリックします。



- 3 「MEGASOFT ライセンス認証」が表示されます。
[次へ] をクリックします。
インターネットに接続して、ライセンス認証が解除されます。



- 4 「ライセンス認証の解除が終了しました」と表示されたら [次へ] をクリックします。
プログラムの削除が始まります。




- 5 プログラムの削除後、「STARFAX ** 削除の完了」が表示されたら、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択して [完了] をクリックします。
パソコンを再起動したらアンインストール終了です。

7. 新しいサーバーへのインストール

新しいサーバーパソコンに「STARFAX」をインストールします。


新しいサーバーパソコンに FAX モデムを接続する



- 1 新しいサーバーパソコンに FAX モデムを接続し、FAX モデムにモジュラーケーブル（電話線）を接続します。
- 2 新しいパソコンの日本語 Windows に対応した FAX モデムのドライバをインストールし、Windows の [デバイスマネージャー] で、正しく動作するか確認します。

FAX モデムのドライバやインストール方法、動作の確認方法などは、FAX モデムのマニュアルや、メーカーホームページなどで確認してください。

新しいサーバーパソコンに「STARFAX」をインストールする




- 1 新しいサーバーパソコンに、「STARFAX」のセットアップディスクをドライブに挿入します。
[アプリケーションのセットアップ] が表示されます。


ダウンロード版でご利用の場合は、バックアップを取ったインストールプログラムが保存されているメディアをパソコンにセットして、「STARFAX**.exe」をダブルクリックしてください。


「STARFAX**.exe」の「**」にはバージョンを表す数字が入ります。
(例: 「STARFAX15.exe」)

- 2 [アプリケーションのセットアップ] で、[セットアップ] をクリックします。




- 3 「STARFAX** のセットアップウィザードへようこそ」が表示されたら [次へ] をクリックします。







4 「使用許諾契約」の内容を確認して「はい」をクリックします。



5 セットアップディスクのケースに貼られているライセンスキーを半角英数で入力して「次へ」をクリックします。




6 プログラムと STARFAX データがインストールされるフォルダを確認して「次へ」をクリックします。




7 「発信テスト」が表示されたら「次へ」をクリックして FAX モデムの発信テストをおこないます。


電話番号で発信テストするため、実際に FAX 送信されません。
「変更」をクリックして変更する場合は、電話番号を入力します。



8 「発信テスト（成功）」が表示されたら「OK」をクリックします。



9 「ショートカットアイコンの設定」が表示されたら、登録したいショートカットのチェックボックスをオンにして「次へ」をクリックします。
ファイルのコピーが開始されます。




10 ファイルのコピーが終わると、「ユーザー登録」が表示されます。

ユーザー登録されていない場合は、「登録する」をクリックしてユーザー登録をおこない、ユーザー登録後、「次へ」をクリックします。


ユーザー登録されている場合は、「今は登録しない」のチェックボックスをオンにして「次へ」をクリックします。

ユーザーサポートを受けるには、ユーザー登録が必要です。
必ずユーザー登録をおこなってください。


ユーザー登録は、1 製品（1 ライセンスキー）につき 1 回登録してください。2 回目以降の登録は必要ありません。



11 「STARFAX ** セットアップの完了」が表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択して「完了」をクリックします。



12 再起動後、「STARFAX」を起動します。
[MEGASOFT ライセンス認証] が表示されます。
[今すぐライセンス認証を行う] を選択して「次へ」をクリックします。



13 「インターネット接続の確認」が表示されたら「次へ」をクリックします。




14 「ライセンス認証が終了しました。」と表示されたら「終了」をクリックします。
これでインストール作業は終了です。

8. バックアップデータの復元

使用していたサーバーパソコンのデータを、新しいサーバーパソコンにコピー（復元）します。


新しいサーバーパソコンにバックアップデータを復元する




1 旧サーバーパソコンでバックアップしたデータを、新しいサーバーパソコンにコピーします。
「STARFAX」に関するすべてのプログラムを、終了しておきます。

2 Windows の「スタート」ボタンから「すべてのプログラム」－「STARFAX **」－「その他の機能」－「データバックアップツール」を実行します。

「STARFAX **」の「**」にはバージョンを表す数字が入ります。
(例：「STARFAX 15」)



3 表示された「STARFAX データバックアップツール」で、「バックアップ」を選択します。
「フォルダを変更」をクリックし、データの保存先を選択して「復元開始」をクリックします。




4 復元が終わると「完了しました」が表示されます。
復元されたデータの内容を確認して「OK」をクリックします。


9. 新しいサーバーと新しいクライアントとの接続

新しいクライアントパソコンが新しいサーバーパソコンと接続できることを確認します。

新しいサーバーパソコンのグループ FAX 設定を確認する




1 新しいサーバーパソコンで「STARFAX」を起動します。「STARFAX ステーション」の「設定」をクリックして「グループ FAX サーバー」を選択します。




2 表示された「グループ FAX 設定」で、「グループ FAX サーバー機能を使用」のチェックボックスをオンします。「クライアントの使用方式」タブで、データの共有方法が、これまでと同じ設定になっているか確認します。

データの共有方法が同じ設定になっていない場合は、設定しなおしてください。



3 「グループ FAX 設定」を「クライアントの接続方法」タブに切り替え、接続方法がこれまでと同じ設定になっているか確認します。また、「登録済みライセンス数」が、クライアントパソコンの台数と一致しているか確認します。確認したら「OK」をクリックします。

「登録済みライセンス数」が一致していない場合は、「ライセンス追加」をクリックしてライセンスキーを登録してください。




- 4 [STARFAX サーバーマネージャ] で、[コンピューター名] に新しいクライアントパソコンが表示され、接続状態が [接続中 (待機中)] になっているか確認します。確認したら [STARFAX サーバーマネージャ] を閉じ、タスクトレイに格納します。


新しいクライアントパソコンでグループ FAX 接続を確認する



- 1 新しいクライアントパソコンで、「STARFAX」を起動します。「STARFAX ステーション」の [設定] をクリックして [グループ FAX クライアント設定] を選択します。



- 2 表示された [グループ FAX 設定] で、[接続可能なグループ FAX サーバー] の「グループ FAX サーバー」と [サーバーコンピュータ名] に、新しいサーバーパソコンが表示され、稼働しているか確認します。確認したら [OK] をクリックします。



- 3 [STARFAX ステーション] に戻り、[接続済み] になっていれば、設定は終了です。